

## Installationsanleitung der Faxsoftware Companion Suite V.1.1 für MultiFax

- Trennen Sie eine bestehende USB-Verbindung PC <-> Faxgerät
  - Deinstallieren Sie die ggf. vorhandene Sw-Version: Systemsteuerung -> Software -> <Companion Suite> -> Entfernen
  - Neustarten des PCs.
  - Führen Sie den Cleaner MFInkJet (Als weiterer Download oder im Unterverzeichnis Tool der CD verfügbar) aus.
  - Neustarten des PCs.
  - Laden Sie das Softwarepakete "CompanionSuiteV1\_1.exe".
  - Installieren Sie die neue Sw-Version durch Doppelklick auf das gespeicherte Updatepaket.
  - Wählen Sie im Programmfenster der Faxsoftware "Produkte installieren" - "Benutzerorientiert" - "Companion Suite"
  - Neustarten des PCs
  - Stellen Sie jetzt die USB-Verbindung PC-Fax wieder her.
- ...Windows erkennt das Faxgerät.
- Wählen Sie nach dem Starten des Hardwareassistenten "Automatisch installieren" aus.